




-
- .

Assistant Importation de texte - Étape 1 sur 3

L'Assistant Texte a déterminé que vos données sont de type Délimité.

Si ce choix vous convient, choisissez Suivant, sinon choisissez le type de données qui décrit le mieux vos données.

Type de données d'origine

Choisissez le type de fichier qui décrit le mieux vos données :

☒ Délimité - Des caractères tels que des virgules ou des tabulations séparent chaque champ.

☐ Largeur fixe - Les champs sont alignés en colonnes et séparés par des espaces.

Commencer l'importation à la ligne : Origine du fichier :

Aperçu du fichier F:\Users\bollux\Desktop\GAIA\version beta\test_wings4.obj.

```

1# Exported from Wings 3D 1.4.1
2mtllib test_wings4.mtl
3o sphere1
4#65 vertices, 64 faces
5v 0.38268343 0.92387953 4.3283549e-20
6v 0.35355339 0.92387953 0.14644661

```

Cancel < Précédent Suivant > Terminer

Assistant Importation de texte - Étape 2 sur 3

Cette étape vous permet de choisir les séparateurs contenus dans vos données. Vous pouvez voir les changements sur votre texte dans l'aperçu ci-dessous.

Séparateurs

☒ Tabulation

☐ Point-virgule

☐ Virgule

☒ Espace

☒ Autre :

☒ Interpréter des séparateurs identiques consécutifs comme uniques

Identificateur de texte :

Aperçu de données

f	30	30	46	46	45	45	29	29
f	31	31	47	47	46	46	30	30
f	32	32	48	48	47	47	31	31
f	33	33	49	49	64	64	48	48
f	34	34	50	50	49	49	33	33
f	35	35	51	51	50	50	34	34

Cancel < Précédent Suivant > Terminer

Assistant Importation de texte - Étape 3 sur 3

Cette étape vous permet de sélectionner chaque colonne et de définir le format des données.

Format des données en colonne

☒ Standard
☐ Texte
☐ Date : JMA
☐ Colonne non distribuée

L'option Standard convertit les valeurs numériques en nombres, les dates en dates et les autres valeurs en texte.

Avancé...

Paramètres avancés d'importation de texte

Paramètres utilisés dans la reconnaissance des données numériques

Séparateur de décimale : |

Séparateur des milliers : ,

Remarque : l'affichage des données dans le Panneau de configuration correspondra aux paramètres spécifiés dans Paramètres Régionaux.

Rétablir

OK Cancel

Cancel < Précédent Suivant > Terminer

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										

Importer des données

Insérer les données dans

☒ Feuille de calcul existante :
 =\$A\$1

☐ Nouvelle feuille de calcul

Propriétés... OK Annuler

- Result :

#	Exported	from	Wings	3D	1.4.1		
mtllib	test_wings4.mtl						
o	sphere1						
#65	vertices,	64	faces				
v	0.38268343	0.92387953	4.3283549e-20				
v	0.35355339	0.92387953	0.14644661				
v	0.27059805	0.92387953	0.27059805				
v	0.14644661	0.92387953	0.35355339				
v	2.4687825e-17	0.92387953	0.38268343				
v	-0.14644661	0.92387953	0.35355339				
v	-0.27059805	0.92387953	0.27059805				
v	-0.35355339	0.92387953	0.14644661				
v	-0.38268343	0.92387953	4.6908488e-17				
v	-0.35355339	0.92387953	-0.14644661				
v	-0.27059805	0.92387953	-0.27059805				
v	-0.14644661	0.92387953	-0.35355339				
v	-6.9042583e-17	0.92387953	-0.38268343				
v	0.14644661	0.92387953	-0.35355339				
v	0.27059805	0.92387953	-0.27059805				
v	0.35355339	0.92387953	-0.14644661				
v	0.70710678	0.70710678	4.3283549e-20				
v	0.65328148	0.70710678	0.27059805				
v	0.50000000	0.70710678	0.50000000				
v	0.27059805	0.70710678	0.65328148				